

メール設定～POPとIMAPについて～

メールの受信方式には、POP方式とIMAP方式があります。あいコムこうかでは2018年4月2日より、IMAP方式に対応しました。ご利用環境に応じて、使い分けてご利用いただけます。

■ POPを利用する環境



POPは、サーバにあるメールをパソコンなどの端末に取り込む仕組みです。あいコムこうかでは多くの方がこの方法でメールを利用しています。

メリット：メールは受信したパソコン（受信した端末）で管理できるため、フォルダ分けなども管理がしやすく、また、大切なメールはずっと保持する事ができます。

デメリット：複数の端末でメールを閲覧する場合は、削除したメールをまた受信してしまったり、フォルダ管理が異なるなど使い勝手が悪い場合があります。

メールの送受信や、メールの管理は特定のパソコンからしか行わないという場合は、受信済みメールの管理のしやすさから、POPがお奨めです。

■ IMAPを利用する環境



IMAPは、サーバのメールを直接閲覧する仕組みです。あいコムこうかでは2018年4月から本方式にも対応しました。

メリット：メールの管理は、当社のメールサーバ上で行うため、どの端末から見ても同じように閲覧できます。

デメリット：サーバ内のメールは90日で削除されます。大切なメールは、「保管箱」というフォルダに移動しておかなければ、自動的に削除されてしまいます。

タブレットやスマートフォンからもメールを送受信するという場合は、IMAPがお奨めです。

保管箱フォルダとは

弊社メールサービスでは、受信後90日を経過したメールは、サーバから削除されます。

IMAP方式ではサーバを直接閲覧するため、受信後90日を過ぎたメールは削除されて閲覧できなくなります。

ずっと置いておきたい大切なメールを守るために「保管箱」フォルダを用意しました。

IMAPをご利用の場合は、大切なメールは「保管箱」フォルダに移動してください。

* 保管箱フォルダを含め、メール容量の上限は2GBです。

■ IMAPの設定方法

メール設定の手順で、【受信メールサーバ】のポート番号を、以下の通りご設定ください。

SSLありの場合：993

SSLなしの場合：143